


**MANUAL DE CONFIGURACION  
STREAMING DE VIDEO COLOMBIAREDES.NET**

- Para empezar a transmitir video lo primero que vamos a hacer es descargar los programas necesarios, [descargar aquí](#)
- Una vez descargado descomprimos el archivo e instalamos el programa llamado nsvtools-setup.exe que es el unico que se encuentra en la carpeta descargada.
- Una vez instalado el archivo ya tenemos lo necesario, ahora solo debemos ir a Inicio--> Programas-->NSV Tools--> Live Capture se abrirá un cuadro como el de la imagen 1



Ahora configuraremos nuestro video, consideraremos que la IP, puerto y password que nos dio nuestro proveedor es:

- ✓ IP 61.22.33.44
- ✓ Puerto: 8080
- ✓ Password: prueba





- Luego Set Capture Destination...

- Luego configuramos en Shoucast server ponemos la IP, luego abajo el Puerto y en password obviamente nuestro password, Mas abajo podra poner su pagina web entre otras cosas que no es necesario que escriba algo.



Luego configuramos la calidad



- Recuerde que si en la calidad pone más de lo contratado, su servicio de apagara automáticamente y tendra que pedir a su proveedor que se lo reactive, esto puede tener un costo extra dependiendo el proveedor y el plan contratado.
- Ahora vamos a empezar a transmitir.



- Al dar Star capture, ya estamos transmitiendo.
- Ahora veremos como publicar en la web nuestro video.

### Transmitir video por Internet

- Para que el video se pueda ver en tu web nada mas tienes que insertar el siguiente codigo en el lugar de tu web que deseas aparezca la pantalla.

```
<object classid="clsid:C5E28B9D-0A68-4B50-94E9-E8F6B4697514" width=342 height=251  
border=0 codebase="http://www.nullsoft.com/nsv/embed/nsvplayx_vp3_mp3.cab#Version=-1,-  
1,-1,-1" id="nsvplayx"><param name="Location" value="http://61.22.33.44:8000/" ref />  
<param name="_Version" value="65536" />  
<param name="_ExtentX" value="13229" />
```

```
<param name="_ExtentY" value="9790" />  
<param name="_StockProps" value="0" />  
<param name="Bandwidth" value />  
</object>
```

- Solo en la linea 5 cambias `http://61.22.33.44:8000/` por la ip y puerto de tu servicio.
- ya estas transmitiendo.
- Ahora, si tu pregunta es como transmitir un video pre grabado aqui te diré.
  
- En este caso usaremos un programa gratuito llamado Splitcam que lo puedes descargar en <http://www.splitcamera.com/download.html>
- Este programa puedes transmitir una imagen, un video que tengas en tu pc, en cualquier formato o la pantalla de tu pc.
- Solo de bes instalar el splitcam y elegir la opcion a capturar y luego abrir el nvrtool y en la opcion donde seleccionas de donde obtendras el video, seleccionas la Opcion Splitcam

